

La pronuncia delle desinenze <-s -es -'s -s' -es'>.

Le forme del plurale e del possessivo dei nomi e della terza persona singolare del *present simple* dei verbi presentano le tre pronunce /s z ɪz/; la scelta è determinata dal **suono finale** della parola-base, secondo le seguenti norme:

se il suono finale è /p t k f θ/ si aggiunge /s/:

| | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| <i>stops</i> | /stɒps/ | <i>laughs</i> | /lɑ:fs/ |
| <i>dates</i> | /deɪts/ | <i>myths</i> | /mɪθs/ |
| <i>Kate's</i> | /keɪts/ | <i>looks</i> | /lʊks/ |

se il suono finale è /s z ʃ ʒ tʃ dʒ/ si aggiunge /ɪz/:

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| <i>boxes</i> | /'bɒksɪz/ | <i>roses</i> | /'rəʊzɪz/ |
| <i>dishes</i> | /'dɪʃɪz/ | <i>rouges</i> | /'ru:ʒɪz/ |
| <i>matches</i> | /'mætʃɪz/ | <i>George's</i> | /'dʒɔ:dʒɪz/ |

se il suono finale è una vocale, un dittongo o una consonante sonora diversa da /z ʒ dʒ / si aggiunge /z/:

| | | | |
|--------------|-------------|---------------|-----------|
| <i>plays</i> | /pleɪz/ | <i>ladies</i> | /'leɪdɪz/ |
| <i>pens</i> | /penz/ | <i>bells</i> | /belz/ |
| <i>Tim's</i> | /tɪmz/ ecc. | | |

Queste regole vanno riferite alla pronuncia e non alla grafia: *laugh* termina per /f/ e quindi aggiunge /s/; *weigh* /wei/ termina per dittongo e quindi aggiunge /z/; *orange* termina per /dʒ/ e quindi aggiunge /ɪz/, e così via.

La pronuncia delle desinenze <-d -ed>

Le forme del *past tense* e del *past participle* dei verbi regolari presentano le tre pronunce /t d ɪd/; la scelta è determinata dal suono finale della forma-base, secondo le seguenti norme:

se il suono finale è /p k θ f s ʃ tʃ/ si aggiunge /t/:

| | | | |
|----------------|---------|----------------|----------|
| <i>stopped</i> | /stɒpt/ | <i>misses</i> | /mɪst/ |
| <i>looked</i> | /lʊkt/ | <i>washed</i> | /wɒʃt/ |
| <i>laughed</i> | /lɑ:ft/ | <i>reached</i> | /ri:tʃt/ |

se il suono finale è /t d/ si aggiunge /ɪd/:

| | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| <i>invented</i> | /ɪn'ventɪd/ | <i>created</i> | /kri'eɪtɪd/ |
| <i>added</i> | /'ædɪd/ | <i>waded</i> | /'weɪdɪd/ |
| <i>wanted</i> | /'wɒntɪd/ | <i>omitted</i> | /ə'mɪtɪd/ |

in tutti gli altri casi, ossia dopo parole che terminano per vocale, per dittongo o con una consonante sonora diversa da /d/ si aggiunge /d/:

| | | | |
|-----------------|----------|------------------|-----------|
| <i>played</i> | /pleɪd/ | <i>called</i> | /kɔ:ld/ |
| <i>loved</i> | /lʌvd/ | <i>begged</i> | /begd/ |
| <i>listened</i> | /'lɪsnd/ | <i>blue-eyed</i> | /'blu:ɪd/ |

Dal punto di vista fonico, i verbi che hanno <r rr re> finali nella grafia (*bar, err, care* ecc.) terminano per vocale; poiché in questo caso la desinenza è /d/, non abbiamo alcuna pronuncia di /r/ anche se le grafie presentano <r rr> intervocaliche:

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| <i>answer</i> 'ɑ:nsə*/ | ➔ | <i>answered</i> /'ɑ:nsəd/ | (errato: */'ɑ:nsəɪd/) |
| <i>prefer</i> /prɪ'fɜ:*/ | ➔ | <i>preferred</i> /prɪ'fɜ:d/ | (errato: */prɪ'fɜ:ɪd/) |
| <i>bore</i> /bɔ:*/ | ➔ | <i>bored</i> /bɔ:d/ | (errato: */'bɔ:ɪd/) |